

Acceso Remoto SAR

Instructivo

Dispositivo No Proporcionado por ARCA – Windows



Control de versiones del documento

Fecha de actualización	Versión que genera	Revisado por	Cambio realizado
26/06/2024	V1.0	DVSEPE#DEINSA	Documento Original

Contenido

Control de versiones del documento	2
Introducción	4
Objetivo	4
Instructivo Acceso Remoto Pulse Secure	6
A. Acceso y Descarga del Cliente Pulse a través del Sitio Web de ARCA	7

Introducción

Instructivo para configuración del Cliente de Pulse Secure en equipos **Windows**, que no son propiedad de ARCA.

Objetivo

El presente instructivo tiene como objetivo enumerar los pasos para descargar, instalar, configurar y establecer una conexión remota a la red de ARCA a través de un equipo NO proporcionado por el Organismo, utilizando el **Sistema de Acceso Remoto SAR** en un equipo con Sistema Operativo Windows; utilizando la **SSL VPN Pulse Secure**.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN

Instructivo Acceso Remoto Pulse Secure

El documento se divide en tres apartados:

A) Acceso y Descarga del Cliente Pulse Secure.

B) Instalación del Cliente Pulse Secure en Windows.

C) Configuración del Cliente Pulse Secure.

Consideraciones generales

• Para realizar los pasos del presente instructivo es necesario tener usuario y contraseña de SUA vigentes.

• Al mismo tiempo, es necesario contar previamente con el alta por CGU al Sistema de Acceso Remoto (SAR), seleccionando el perfil de acuerdo a su área y tareas funcionales.

• Dicho Sistema requiere Nivel de Autenticación a través de un Token AFIP OTP para su utilización.

Ante cualquier inconveniente o para consultas adicionales, escribir a:

trabajoremoto@arca.gob.ar

1. Acceda al link <u>https://www.arca.gob.ar/aplicativos/</u> dentro de la sección **Otros Aplicativos** clickee en **"Instaladores para Sistema Acceso Remoto"**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN

Otros Aplicativos	
Planes de Facilidades de Pago	\sim
Regimenes de información	\sim
Trámites	\sim
Nómina Salarial Empleados Públicos no adheridos al SIPA	~
Instaladores para Sistema Acceso Remoto	~

2. De la lista que se despliega, descargue el que corresponde a su Sistema Operativo Windows y siga los pasos que indique el instalador.

Instaladores para Sistema Acceso Remoto 🛛 🔨		
Linux - PulseSecure.i386_centos_rhel		
Linux - PulseSecure.i386_ubuntu_debian		
Linux - PulseSecure.x86_64_centos_rhel		
Linux - PulseSecure.x86_64_ubuntu_debian		
MAC - PulseSecure_mac		
Windows - PulseSecure.x86		
Windows - PulseSecure.x64		

- B. Instalación del Cliente Pulse Secure en Windows
 - Ejecute el instalador descargado desde el sitio de ARCA, en este caso es uno de los ejecutable para Windows (tanto para la versión x64 o x86 son los mismos pasos).

₽	> Este equipo > Descargas
No	mbre
~ ho	oy (1)
- Miles	PulseSecure91r4.x64.zip

2. Al comenzar la instalación, se visualizará la siguiente pantalla inicial, en la cual deberá seleccionar "Siguiente".



3. En la siguiente pantalla deberá hacer click en "Instalar".

謂 Instalación de Pulse Secure	_	•	×
Listo para instalar Pulse Secure	S	Pulse Se	ecure
Haga dic en Instalar para comenzar la instalación. Haga dic cambiar la configuración de la instalación. Haga dic en Cano	c en Atrás para celar para salir	a revisar o del asistente	2.
Atrás	Instalar	Canc	elar

🛃 Instalación de Pulse Secure	-		Х
Instalando Pulse Secure	\$	Pulse Se	cure
Espere mientras el Asistente para la instalación instala Puls	se Secure.		
Estado: Copying new files			

Instalación de Pulse Secure	- 🗆 X
S Pulse Secure	Ha completado el Asistente para la instalación de Pulse Secure
	Haga dic en el botón Finalizar para salir del Asistente para la instalación.
	Atrás Finalizar Cancelar

4. Luego, al finalizar la instalación, se visualizará en la Barra de Tareas la aplicación Pulse Secure Client.



5. De no encontrarse, verificar que haya sido correctamente instalada y, de ser necesario, volver a realizar los pasos mencionados anteriormente.

1. Una vez finalizada la instalación del cliente, buscar en la Barra de Tareas el cliente y abrirlo. Debería abrirse la aplicación sin ninguna conexión configurada, como se muestra a continuación

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN

Conexiones	[+] / X
No Conexio	nes

2. Deberá agregar una nueva conexión haciendo click en la opción "(+)". Luego, completar los campos disponibles con la siguiente información:

Nombre: ARCA

URL del Servidor: https://as.afip.gob.ar/

NO	Ayuda	
Edit	tar conexión	×
Tipo	o:	
Pol	cy Secure (UAC) o Connect Secure (VPN)	4
Nor	mbre:	
UR	L del servidor:	
Γ		
6	Conectar Guardar Cancel	ar
_		

3. De haber realizado los pasos 1 y 2 correctamente, debería visualizar la conexión generada en el menú principal del Cliente Pulse Secure tal como se ve en la siguiente imagen.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN

Archivo Ayuda	
Conexiones	+ / x
ARCA Desconectado	Conectar

4. En esta instancia, deberá seleccionar la opción "Conectar". El cuadro a continuación le solicitará autenticarse con su usuario y clave generada con Token OTP:

SP	ulse Secure
Conec	tándose a: ARCA
	Nombre de usuario:
	Contraseña:
	Guardar ajustes
	Conectar

5. Si la conexión fue exitosa, debería visualizar el cliente de la siguiente forma:

Pulse Se	cure			
onexiones		+ /	X	
RCA onectado	0	Descon	ectar	

- 6. Finalmente, al completar este circuito, estará conectado a la red de AFIP.
- 7. Ya podrá navegar de forma segura y utilizar sus herramientas habituales, como intranet, a través de <u>https://intranet.arca.gob.ar</u>

Ante cualquier inconveniente o para consultas adicionales, escribir a:

trabajoremoto@arca.gob.ar